A-AUTO 50 ライセンス登録ガイド

目次

1	ライセン	ンス登録手順	1
	1.1 ፖ	クティベーションキー・ライセンスキーファイルの取得	1
	1.2 ラ・	イセンスキーファイルの登録	2
	1.2.1	基本ライセンスの場合	2
	1.2.2	Windows 版リモートライセンスの場合	3
	1.2.3	Linux 版リモートライセンスの場合	4
	1.3 T	クティベーションキーの登録(基本ライセンスのみ)	5

1 ライセンス登録手順

- - アクティベーションキー(基本ライセンスのみ)
 A-AUTO Web クライアントへ入力するキー文字列です。
 メール本文に記載されています。
 - (2) ライセンスキーファイル
 A-AUTO モニタへ登録するライセンスファイルです。
 添付ファイルとしてメールに添付されております。

株式会社ビーエスピー 運用太郎 様					
ライセンス種別:基本 ライセンス アクティベーションキー <mark>:6ea9bab1baaa0e1fb9e01909644404c3170e21bf</mark> (1)					
このたびは、ライセンス発行手続きを行って頂きまして ありがとうございます。					
入力していただきました情報にて、ライセンスキーの生成が完了 いたしましたので送付いたします。					
以下の『ライセンス登録ガイド』に記載の手順をご参照のらえ、 ライセンスキーファイルならびにアクティベーションキーの登録を					
正しく動作しない、または添付ファイルに異常が認められる等の 問題が発生した場合には、 A-AUTO 50コミュニティサイト管理者宛にご連絡ください。					
================== A-AUTO 50コミュニティサイト管理者 E-mail: <u>a-auto-free@bsp.co.jp</u> =====================					
(2)					

1.2 ライセンスキーファイルの登録

1.2.1 基本ライセンスの場合

 A-AUTO 50 導入環境の、「スタート」メニュー⇒「BSP」⇒「A-AUTO for Windows」⇒「ライセンス登録」を クリックし、A-AUTO ライセンス管理ツールを起動します。

ライセンス管理		
R	A-AUTO for Windowsのライセンスキーファイ ルを追加または更新します。ライセンスを追加 すな(A)を押、ライセンスキーファイルを指定し てくださし。すでにライセンスキーファイルが導 入されている場合新しいライセンスキーファイル に変更します。	-
512228	58加する(A) 終了する(2)	

(2) 「ライセンスを追加する」をクリックし、ライセンスキーファイルを選択します。

8		ファイルを開く			x
ファイルの場所()):			•	- 🗈 💣 💷-	
e.	名前	*	更新	f日時	種類
最近表示した場所	BSPLIC.K	ΞΥ	201	4/08/26 14:19	KEY ファイル
デスクトップ					
ライブラリ					
ê					
ネットワーク	<	ш			>
	ファイル名(11):	BSPLIC		•	BK(Q)
	ファイルの種類(①)	ライセンスキーファイル (*KEY)		•	キャンセル

(3) 確認ダイアログが表示されるので、「はい」をクリックします。



以上で、基本ライセンスへのライセンスキーファイルの登録は完了です。

1.2.2 Windows 版リモートライセンスの場合

(1) A-AUTO 50 導入環境の、「スタート」メニュー⇒「BSP」⇒「A-REMOTE 50」⇒「ライセンス登録」をクリック し、A-AUTO ライセンス管理ツールを起動します。

License Man	agement	
K	License Key File of will be added or up and select License already installed, th	A-REMOTE for Windows dated. Click [Add License] Key File. If the file is e file will be updated.
6	dd License	EgT

(2)「Add License」をクリックし、ライセンスキーファイルを選択します。

A		ファイルを開く			x
ファイルの場所(D:	▼III * II * I				
Ca	名前	•	更新日時	種類	Į.
最近表示した場所	BSPLIC.K	EY	2014/11/	17 15:59 KEY	(771)1
デスクトップ					
ライブラリ					
PC					
ネットワーク	۲ ال				>
	ファイル名(N):	BSPLIC.KEY		▼ BK	(0)
	ファイルの種類(T):	License Key File (* KEY)		キャン	tu j

(3) 確認ダイアログが表示されるので、「Yes」をクリックします。



以上で、Windows 版リモートライセンスへのライセンスキーファイルの登録は完了です。

1.2.3 Linux 版リモートライセンスの場合

- リモートライセンスがインストールされたコンピュータ上に、ライセンスキーファイルを配置します。
 ※FTP・SCP 等を用いてインストールコンピュータへ転送をする場合は、バイナリ転送モードをご利用く ださい。テキスト転送モードを用いると、ライセンスキーファイルが正しく読み込まれません。
- (2) 「aremote50」サービスを終了します。(<u>root 権限が必要です</u>)

service aremote50 stop

- (3) 「/opt/auto50/files/BSPLIC.KEY」ファイルをバックアップします。
 # mv /opt/auto50/files/BSPLIC.KEY /opt/auto50/files/BSPLIC.KEY_BK
- (4) ライセンスキーファイルを「/opt/auto50/files」ディレクトリ内へ移動します。
 - # Is
 BSPLIC.KEY
 # mv ./BSPLIC.KEY /opt/auto50/files
 # Is /opt/auto50/files
 aux_msgtbl BSPLIC.KEY BSPLIC.KEY_BK joblibdef LOG
- (5)「aremote50」サービスを起動します。

service aremote50 start

以上で、Linux版リモートライセンスへのライセンスキーファイルの登録は完了です。

- 1.3 アクティベーションキーの登録(基本ライセンスのみ)
- (1) A-AUTO Web クライアントを開き、ログイン画面の「アクティベーションキー登録」リンクをクリックします。※A-AUTO Web クライアントの起動時には、自動的にログイン画面が表示されます。



		A-AUTO [®]
アクティベーションキー	6ea9bab1baaa0e1fb9e01909644404c3170e21bf	登録

(2) アクティベーションキーを入力し、「登録」ボタンをクリックします。

(3) 登録が成功した事を確認します。

※ログイン画面を表示するには一度ブラウザを閉じ、Web クライアントを起動し直してください。

アクティベーションキーの登録に成功しました。再度ログイン画面を表示し、ログイン	できることを確認してください。
アクティベーションキー 6ea9bab1baaa0e1fb9e01909644404c3170e21bf	登録

以上で、アクティベーションキーの登録は完了です。